

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### **124** A, В Платья •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 Длина от талии 61 см. В: рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

#### Вам потребуется:

Платье А. Шерстяная ткань в косой рубчик 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785: флизелин формбанд: 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 большие кнопки для пришивания.

Платье В. Фасонная ткань 1,70-1,70-1,70-1,75-1,75 м шириной 145 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные плательные ткани.

#### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 124 А и 124 В. Платье А: на деталях 1. 3. 7 и 10 метки шлевок поставлены для размера 34. Для остальных размеров метки шлевок поставить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на ткани.


#### Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. на подгибку низа рукавов платья А — 3 см, на подгибку низа рукавов платья В — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!). Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

#### Раскрой:

#### Платья А. В

- 1 Средняя часть лифа переда 2x 2 Боковая часть лифа переда 2x 3 Средняя часть лифа спинки 2x
- 4 Боковая часть лифа спинки 5 Обтачка горловины переда





- 10 Заднее полотнище юбки

Платье В

- 11 Верхняя часть рукава
- 12 Локтевая часть рукава

#### Только для платья А:

а) пояс длиной 79-83-87-91-95 см и шириной 15 см. включая припуски:

b) полоса для 4 шлевок длиной 40 см и шириной 5 см, включая припуски.

Прокладка (А, В): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, плечевых срезов переда и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов флизелина должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

#### Пошив:

#### Платье А

- На средних частях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек за-**УТЮЖИТЬ ВНИЗ.**
- На лифах переда и спинки выполнить рельефные швы. Выполнить плечевые швы на лифе платья и на деталях обтачки горловины. Припуски швов разутюжить.
- Вдоль средних частей лифа спинки притачать потайную застежку-молнию от верха на длину ок. 20 см — см. «Это надо знать» на стр. 2.
- Горловина, разрез переда и средний шов лифа переда. Детали обтачки горловины наложить на части лифа переда и лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть. У потайной застежки на молнию концы деталей обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезам горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам горловины поверх обтачек. Проложить строчки от метки разреза переда вдоль краев разреза и вдоль срезов горловин. Передние нижние концы обтачек отвернуть вверх и приколоть. На лифе переда выполнить средний шов. Булавки удалить на обтачке горловины переда выполнить средний шов. Припуски швов разутюжить. Припуски шва по горловине и краям разреза переда срезать близко к строчке, на уголках — наискосок, на участках скруглений припуски шва надсечь в нескольких местах. Припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на изнаночную сторону. По горловине обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

- На лифе платья выполнить боковые швы. На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передним полотнищем юбки лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Переднее полотнище юбки наложить на боковую часть переднего полотнища, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднее полотнище юбки.
- На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На юбке выполнить боковые швы.
- Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.
- Оставшуюся свободной потайную застежку-молнию притачать до метки разреза. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки
- Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1,2 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть. Полосу разрезать на 4 равные части (= шлевки). Шлевки приколоть к платью по разметке поверх шва талии, концы шлевок подвернуть и пришить.
- Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить. Верхние части обеих кнопок пришить с нижней стороны пояса на расстоянии по 1,5 см от одного конца равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону. Этот конец пояса наложить на другой конец пояса на длину 5 см, нижние части кнопок пришить к поясу соответственно верхним частям кнопок.

#### Платье В

Шить так же, как платье А, но без пояса и шлевок.



6	Обтачка горловины спинки	2x
7	Переднее полотнище юбки	
	со сгибом	1x
8	Мешковина кармана	2x
9	Боковая часть переднего полотнища	
	юбки, цельнокроеная с мешковиной	
	кармана	2x
		•

#### Планы раскладки

Платье А

Шерстяная ткань в косой рубчик шир. 140 см



# STOFFBRUCH WEBKANTEN

Фасонная ткань шириной 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для платья В обратите внимание на то, что узор ткани должен совпадать по швам!


#### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см. она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным маши-

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между

краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние ДО среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на




нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежкимолнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежкумолнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.


Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом





## burda Download-Schnitt

## Modell 124 Burda Style 08/2016




Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.





>1a

1b<




1b

ATNH RABƏLOD straight grain Fadenlauf


rückwärtige Mitte Reißverschluss

RNHROM AHNDA993 RRDAE center back zipper



2f В

>1e



> 1g

4a

straight grain ДОЛЕВАЯ НИТЬ


Fadenlauf


10

2a


3a <


rückwärtige Mitte Naht center back seam ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ






**2**d









4h


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf center front fold straight grain линия СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


7


**3**g


















**5**g

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length 10 cm (4 inches)



4h